

# BCDI 2.64 : CHANGEMENT D'INTERCONNEXION ENT- PRONOTE/BCDI/E-SIDOC

26/08/2020

Tous les ENT et PRONOTE (mode hébergé)


Documentation à destination des établissements dont l'installation **BCDI est en version 2.64** (Avril 2019) ou ultérieure.

Lorsque l'ENT d'un établissement change, ou si un établissement décide de changer de mode d'authentification d'e-sidoc (ENT ou PRONOTE hébergé), vous devez suivre cette procédure

A. VERIFICATION DE VOTRE VERSION BCDI.....	0
B. INTERCONNEXION EXISTANTE .....	1
C. SELECTION DU NOUVEL ENT .....	2
D. IMPORTATION DES UTILISATEURS POUR LE NOUVEL ENT.....	3
1. REMISE A ZERO DU CHAMP « IDENTITE ENT » DE TOUS LES UTILISATEURS.....	3
2. IMPORTATION DES UTILISATEURS .....	3

## A. VERIFICATION DE VOTRE VERSION BCDI

Lancez votre client BCDI. Si le bandeau titre indique une version 2.64 ou plus, cette documentation vous concerne :

 Bcdi collège-lycée réseau. Client **V 2.64** du 29/04/19. Connecté au s  
Gestion du fonds Gestion du prêt Recherche Diffusion, édition

Sinon, vous devez vous reporter à la [documentation des versions précédentes de BCDI](#).

## B. INTERCONNEXION EXISTANTE

Commencez par désactiver l'interconnexion existante : rendez-vous sur le site d'administration de votre portail e-sidoc : « <https://administration.esidoc.fr/> ». Identifiez-vous en tant qu'administrateur e-sidoc.

Rendez-vous dans la rubrique « Paramétrage > Interconnexion ENT / PRONOTE », vous devez voir le bloc ci-dessous :

### Interconnexion ENT / PRONOTE

Je suis interconnecté avec 

Mettre à jour les utilisateurs dans BCDI

Procédure

Je souhaite désactiver l'interconnexion

Procédure

Autre procédure :

Débrancher l'ENT ou changer pour PRONOTE

Cliquez sur l'interrupteur « Je souhaite désactiver l'interconnexion ».

Votre interconnexion est maintenant supprimée. Vous revenez à l'écran de choix d'un ENT à connecter :

Etape : 1 Choisissez un ENT ou PRONOTE




Interconnexion  
e-sidoc / ENT



Interconnexion  
e-sidoc / PRONOTE


## C. SELECTION DU NOUVEL ENT

Depuis l'écran de choix ci-dessous :



Suivez la procédure d'interconnexion en sélectionnant le nouvel ENT (ou PRONOTE). Accédez à la documentation d'interconnexion spécifique par le bouton « Consulter la procédure »

### Etape : 3 Intégration des utilisateurs dans BCDI

 Pour intégrer les utilisateurs dans BCDI, veuillez suivre la procédure détaillée.


[Consulter la procédure](#)

## D. IMPORTATION DES UTILISATEURS POUR LE NOUVEL ENT


### 1. REMISE À ZÉRO DU CHAMP « IDENTITÉ ENT » DE TOUS LES UTILISATEURS

Avant d'importer les utilisateurs en provenance du nouvel ENT il faut supprimer de BCDI toute référence au précédent.

Pour cela, utilisez la commande « Gestion du prêt > Gestion des emprunteurs > Supprimez les clefs ENT » (elle est aussi valable si vous avez interconnecté e-sidoc avec PRONOTE) :



BCDI vous demande confirmation de l'opération :



Validez en cliquant sur le bouton « OK ».

### 2. IMPORTATION DES UTILISATEURS

Vous pouvez maintenant suivre la procédure décrite dans la documentation spécifique à l'interconnexion entre e-sidoc et le nouvel ENT.